

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Nord Milano	HOJA INFORMATIVA UROCULTIVO DE CATÉTER PERMANENTE	Rev.0	Pag. 1 de 1
		ASSTNM-FI-459	

UROCULTIVO DE CATÉTER PERMANENTE

(Examen de cultivo de orina de catéter permanente)

La recogida de la muestra debe realizarse la mañana del día de la entrega.


1. Recoger la orina en un recipiente estéril de boca ancha para urocultivo.

No recoger la orina de la bolsa.

- lavar bien las manos con jabón (no desinfectantes) y secarlas.
- desconectar la bolsa del catéter y cerrar el tubo del catéter con el tapón estéril apropiado. Desinfectar la conexión entre el catéter y el tapón.
- quitar el tapón, eliminar las primeras gotas de orina, dejar que la orina fluya directamente en un contenedor estéril para urocultivo, teniendo cuidado de no llenarlo en exceso. Cerrar inmediatamente el recipiente.
- reactivar la conexión catéter-bolsa.
- entregar en el Centro de Extracciones el mismo día de la recogida

2. Si dispone de un hisopo Uriswab proporcionado por el Centro de Extracciones, después de la recogida de la orina:

- abrir el tapón de rosca del tubo Uriswab sin tocar la esponja estéril
- sumergir la esponja durante 10 segundos en la orina recogida en el recipiente estéril para urocultivo hasta que la esponja esté saturada
- reinsertar la esponja en el tubo y cerrar bien el tapón de rosca. Entregar el tubo Uriswab al Centro de Extracciones.



NOTA: NO llenar el tubo Uriswab con la orina

NOTA: en caso de utilizar la misma orina (un solo recipiente estéril) para urocultivo y análisis químico-físico de la orina, primero realizar la recolección con el hisopo Uriswab para urocultivo, luego transferir la orina al tubo de ensayo para análisis de orina.

El recipiente estéril y el hisopo Uriswab se proporcionan de forma gratuita en el Centro de Extracciones con la presentación de una solicitud médica. Alternativamente, el frasco estéril de boca ancha puede adquirirse externamente, por ejemplo, en la farmacia.